
CambaCaster Studio

Aprende a cargar música, operar la consola y automatizar tu radio desde Android.



Aire y mezcla de audio · Vista en pantalla ancha

Tu primera reproducción

01

Abre Aire

Es la pantalla principal de la consola.

02

Toca MÚSICA

Elige una carpeta y concede acceso a sus archivos.

03

Pulsa PLAY

Escucha la salida local y verifica el nivel del máster.

Organiza tu música

Añade carpetas, busca canciones y decide el orden de reproducción.

1 **Agrega tus carpetas**

En Biblioteca, toca Agregar carpeta y elige una ubicación en Android. Repite para agregar otras carpetas.

2 **Busca y agrega pistas**

Abre una carpeta o cambia a Artistas. Busca por nombre y usa + junto a una canción para enviarla a la cola.

3 **Carga una carpeta completa**


Abre el menú de tres puntos junto a la carpeta y toca Agregar carpeta a la cola. Desde ese menú también puedes cambiar su nombre en la biblioteca.

4 **Ajusta la cola**

En Cola, usa las flechas para mover pistas y × para quitarlas. Usa Mezclar para variar el orden o Vaciar para preparar otra lista.

En tablet

La biblioteca y la cola pueden verse juntas. En teléfono, cambia entre ellas con las pestañas de la sección Biblioteca.




Explorador de archivos en teléfono. El nombre del botón de carpeta puede variar según la versión.

Sal al aire

Configura la salida por internet y comprueba tu señal desde otro equipo.

1. **Carga los datos del servidor**
   Ve a Ajustes → Streaming. Selecciona el protocolo y completa el host, puerto y contraseña de transmisión que te dio tu proveedor.
2. **Guarda y prueba**
   Pulsa Guardar configuración. Con la salida por internet desconectada, usa Probar conexión sin audio.
3. **Conecta el streaming**
   En Aire, pulsa PLAY y toca Conectar streaming. Si activaste Transmitir al iniciar, PLAY intenta conectar automáticamente. Verifica TRANSMITIENDO.
4. **Regula el micrófono**
   En la mezcla de Aire, toca MIC OFF para abrir el micrófono y permite su uso si Android lo pide. Ajusta Mic y Master con los faders.
5. **Finaliza la sesión**
   Abre Audio y toca Detener emisión cuando hayas terminado.



Ajustes de streaming en teléfono. La captura muestra un perfil Icecast como ejemplo.

Bloquear volumen
Activa este control para evitar cambios accidentales del volumen máster mientras te desplazas.

Lanza jingles y efectos

Prepara los sonidos que necesitas para intervenir durante tu programa.


1 **Asigna un archivo**
Abre Botonera y activa ASIGNAR. Toca la casilla que quieras configurar y elige un archivo de audio.

2 **Dispara el sonido**
Desactiva ASIGNAR. Con Aire en PLAY, toca la casilla para reproducir el sonido. Toca de nuevo esa casilla para detenerlo.

3 **Detén la botonera**
Usa PARAR para detener los sonidos de la botonera.

4 **Automatiza el identificativo**
Desde Aire o Programación, entra en Identificativo de la radio. Selecciona el sonido, indica cada cuántas canciones debe salir y guarda.

Programación automática
Deja encendido el interruptor general para que el identificativo programado salga al aire.



La botonera muestra «SIN ARCHIVO» en las casillas que aún no tienen un audio asignado.

Programa tus bloques

Organiza tus tandas comerciales o una selección musical para una hora concreta.


1. **Elige el tipo de bloque**
   En Bloques, abre Publicitarios o Musicales y toca Nuevo bloque. Escribe un nombre reconocible.

2. **Añade las pistas**
   Usa Agregar archivos o Agregar carpeta. Elige En orden o Aleatorio según cómo quieras emitirlas.

3. **Define los días y la hora**
   Activa Programar este bloque. Marca los días y toca Hora de emisión. Elige Después de la canción o A la hora, con fundido.

4. **Guarda y revisa la parrilla**
   Pulsa Guardar bloque. En Programación → Semana, confirma que figure en la parrilla y activa el interruptor general.

5. **Emite cuando lo necesites**
   Con Aire en PLAY, selecciona Emitir en el bloque para lanzarlo manualmente.



Parrilla semanal. En algunos teléfonos, la pestaña inferior Programación aparece como Agenda.

Ejemplo

Crea una tanda de tres anuncios para el lunes a las 12:05 y elige A la hora, con fundido para darle entrada al llegar la hora.

Revisa lo que salió al aire

Consulta la bitácora y verifica los títulos que recibe el servidor.

1 Consulta la bitácora

En Registro, usa los filtros Tipo, Fecha o Estado para localizar un evento. Con resultados visibles, toca Exportar bitácora para guardarlos.

2 Envía el título de la canción


En Ajustes, abre la sección de metadatos, activa Enviar artista y canción y toca Guardar metadatos. Con el streaming activo, pulsa Actualizar título ahora.

3 Lee el estado del envío

El aviso debajo del botón te indica si espera conexión, si se enviaron los metadatos o si hace falta revisar la configuración del servidor.

SHOUTcast

Usa el puerto de metadatos indicado por tu proveedor o empieza con 0 (automático). En servidores de un solo stream, deja el SID en 1.



Pantalla de Registro. Los eventos aparecen a medida que usas CambaCaster Studio.

Soporte

cambaware@gmail.com

Capturas reales de distintas versiones. El aspecto de algunos botones puede variar entre teléfono y tablet.